Forum: Linux poèetnici

Topic: about:network'n'adsl

Subject: Re: about:network'n'adsl

Poslao: hulk

Postano : 23.03.2007 11:44:47

Zona sumraka ljudi moji...

################
Konaèan odgovor
################

/etc/network/interfaces

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth1
iface eth1 inet dhcp
pre-up /sbin/ifconfig eth1 up # line maintained by pppoeconf ## ova lajna #prije dsl-providera

#auto dsl-provider ## ako ste rekli dizanje veze tokom boot-a #zakomentirati uglavnom
iface dsl-provider inet ppp
provider dsl-provider

/etc/ppp/dsl-provider
Minimalistic default options file for DSL/PPPoE connections

noipdefault
defaultroute
replacedefaultroute
hide-password
#lcp-echo-interval 30
#lcp-echo-failure 4
noauth
persist
#mtu 1492
usepeerdns
plugin rp-pppoe.so eth1
#defaultroute ##komentirajmo ljudi
user "neki_user_name@htnet-dsl"

tko ¾eli da se veza uspostavi tokom boot-a

/etc/rcS.d/S40networking

prije exit 0 # na kraju
dodati
pon dsl-provider

Evo uspio sam ovako, vjerujem da ima i boljih rje¹enja, ali radi 100%

hRvoje

