



## **Forum: Programiranje**

**Topic: Python: kako unjeti password za sudo unutar skripte**

**Subject: Re: Python: kako unjeti password za sudo unutar skripte**

Poslao: slobodan

Postano : 27.09.2009 19:25:01

Sa'a, uhvatio sam vremena danas pa sam malo èaèkao i èituckao po HAL dokumentaciji.

I usput probao mountati neke USB ureðaje (diskovi, stikovi...). I, 'to se dogaða? Pa, upravo kako sam i rekao prije, da se meni èini da stvari rade kako bi ti to htio - pospojim ureðaj, GUI (KDE u mom sluèaju) mi javi da se pojavio ureðaj, kliknem na prozorèiæ, mounta mi moj (u ovom sluèaju NTFS) USB prijenosni disk "PrijenosniPero" (ne pitaj, nije sad bitno za'to se tako zove, bitno je da mu je to LABEL koji mu je win dodijelio pri formatiranju na NTFS) na /media/PrijenosniPero, bacim pogled 'to ima, i zatim kliknem "ukloni ureðaj". I, odmountao ga je, i zatim maknuo /media/PrijenosniPero direktorij.

- nisam morao ni'ta mjenjati
- ne postoji stavka u /etc/fstab za konkretni mountpoint i ureðaj nego to HAL rije'ava
- nakon 'to ka¼em da ga mounta, HAL putem automountera kreira poddirektorij /media/PrijenosniPero, mounta USB disk tamo
- nakon 'to ka¼em da ga odmounta, HAL putem automounta odmounta USB disk i makne poddirektorij /media/PrijenosniPero

Tako da je pitanje kako taj openbox ima postavke za automountanje i slièno.

E sad. Ima dosta tih konfiguracija za pojedine ureðaje. Ono 'to me zanima je kako je to kod tebe konfigurirano. Za poèetak, pogledaj si malo informacije o HAL-u na [ovom](#) linku. Proèitaj malo 'to sve HAL mo¼e.

Nakon toga, u'tekaj svoj USB ureðaj (mo¼e' ga mountati) i utipkaj

Ishal | less

Izbacit æe ti hrpu toga, pronaði svoj ureðaj.

Ne znam kako je na openboxu, na (k)ubuntu se HAL konfiguracija nalazi na 2 mjesta:

/usr/share/hal

/etc/hal

s tim da sustav prvo gleda /usr/share/hal pa nakon toga /etc/hal i ako ima' skonfiguriran neki ureðaj u /etc/hal on æe override /usr/share/hal

Morat æe' potra¼iti postavke za usb ureðaje. Kad to naðe', stavi ovamo, pa æu pogledati koja je razlika izmeðu tvoje i moje konfiguracije i da li se to mo¼e po'telati da ti radi bez dodatnih skripti.

Pogledaj ujedno što sve od HAL-a ima instalirano, možda ti fali neki modul, npr. moduli koji rade mount/unmount i kreiranje/brisanje direktorija su

`/usr/lib/hal/hal-storage-mount`

`/usr/lib/hal/hal-storage-unmount`

`/usr/lib/hal/hal-storage-cleanup-mountpoint`

pa možda nema instalirano nešto od toga?

Informacija o HAL-u i konfiguriranju ima na tone na netu, samo treba znati posložiti google upit i par minuta je više nego dovoljno a kamoli pol sata traženja.